

## BIZUIT Docker Instructivo de Instalación

Septiembre 2023



Prerrequisitos:

- 1) Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows 10 Professional o Enterprise Editions (version 1607 and later).
- 2) Tener instalado Docker Desktop (<u>https://www.docker.com/products/docker-desktop</u>) con la opción de Experimental Features deshabilitada.

Docker Desktop	Update to lates		Q Search for loca	al and remote images, containers, and more	Ctrl+K	🌼 🙁	bizuit 😦 —	
Settings								×
		표 General   Image: Resources Docker Engline   Image: Open content of the second se	e ates evelopment	Docker Engine V23.0.5 Configure the Docker daemon by typing a json Dr This can prevent Docker from starting. Use at yo data-root": "D:\\ProgramData\\Docker "experimental": false	ocker daemon <u>configuration</u> file. ur own risk.			
						Cancel	Apply & restart	
	<b>*</b>	🛡 Connecte	ed to Hub				(	v4.19.0 Q*

3) Utilizar la opción de Windows Containers (no Linux Containers)



Pasos:

1. Descargar el archivo https://www.bizuit.com/Downloads/Docker/BIZUITDocker.zip



- 2. Descomprimir el archivo BIZUITDocker.zip
- 3. Abrir una ventana de comandos como administrador:



4. Ejecutar el archivo run.bat que se encuentra en la carpeta de descompresión.

👞 Administrador: Símbolo del sistema						
D:\workspace\BIZUITDocker>run.ba [+] Running 6/6 © Container bizuit-sql © Container bizuit-form-editor © Container bizuit-form-viewer © Container bizuit-server © Container bizuit-dashboard © Container bizuit-form-api	t Started Started Started Started Started Started					
Creating Certificate in Dashboard						
Check Certificate OK						
BIZUIT Dashboard running at: http://bizuit-dashboard/Bizuit						
BIZUIT Server running at: http://bizuit-server/BIZUITServer/Service.svc						
D:\workspace\BIZUITDocker>						

- 5. Navegar a http://bizuit-dashboard/Bizuit
- 6. Para ingresar como un administrador de la plataforma utilizar el usuario admin, contraseña: admin123



- 7. Para utilizar el BIZUITDesigner ejecutar **como administrador** el archivo .\Designer\Tycon.Bizuit.Designer.exe
- 7.1 Ingresar con el usuario: admin, contraseña: admin123 al servidor <u>http://bizuit-server/BIZUITServer/service.svc</u>

<table-of-contents> Ingresar a</table-of-contents>	BIZUIT	Designer
--	--------	----------



Conectarse a un servidor BIZUIT			
Usuario			
admin			
Contraseña			
*******			
Dirección URL del servidor BIZUIT			
http://bizuit-server/BIZUITServer/service.svc			
Recordar Credenciales			
-			
Ingresar	Cancelar		

 $\widehat{}$